


Microsoft365 旧メールサーバー接続設定の削除

「旧メールサーバー接続設定の削除にあたっては、このマニュアルをよくお読みいただき、その上で作業をお願いいたします。特に POP を利用されている場合は、旧メールサーバー接続設定の削除を行うと、メールサーバー移行日(8/30)以前のメールが消失します。」

1. Outlook を起動します。



2. Outlook メニューの【ファイル】をクリックします。



3. 【情報】>【アカウント情報】を開きます。

▼をクリックし、旧サーバーの設定が POP 設定か IMAP 設定かの確認を必ず行ってください。





【IMAP 設定の場合】種類:IMAP/SMTP (旧サーバーを IMAP 設定しているという意味です)



【POP 設定の場合】種類:POP/SMTP (旧サーバーを POP 設定しているという意味です)



◆POP 設定の方が設定を削除する場合は注意が必要です！


POP 設定とは、メールサーバーからメールをパソコンなどの端末にダウンロードし、その端末(ローカル)で管理する設定方法となります。

メール移行前のメールはすべてご自身がお使いのパソコン(Cドライブ)上に保存されています。


サーバーの設定情報を削除しますと、パソコン上に保存されたメールがすべて削除されることとなります。過去メールを削除したくない方は、設定情報を削除する前に、メールデータを新アカウントへコピーしてください。



※旧サーバーか新サーバーかの確認をするには、▼をクリックし、確認したいメールアドレスを選択します。



【アカウント設定】>【サーバーの設定】をクリックします。



サーバーが【mboxhost.nagasaki-u.ac.jp】となっている場合は、旧サーバーです。
確認ができたなら【×】で閉じてください。



4. 旧サーバーから新サーバフォルダへのメールのコピー

残したいメールを選択します。

例)【受信トレイ(旧サーバー)】をクリックし、残したいメールを選択します。

フォルダ内のメールをすべて選択する場合(Ctrl+a)選択後、マウスを右クリックし


【移動】⇒【フォルダへコピー】を選択

「コピー先のフォルダを指定してください」の画面が表示されますので、

新サーバーの「受信トレイ」をクリックし、「OK」をクリックします。

旧サーバー「受信トレイフォルダ」から新サーバー「受信トレイフォルダ」へメールがコピーされます。

◆新サーバーにコピーできたか、ホーム画面に戻って必ず確認してください。



◆旧サーバー設定の削除を行うと、旧サーバーに保存されているメールはすべて削除されます。

再度、大切なメールが「新サーバー側の受信トレイ等にあることを確認」してください。

IMAP 設定の方でメールの移行が確認できている方は、新サーバーのメールの内容をご確認ください。

5. 新サーバー側の送信済みトレイへメールがあることを確認後、旧サーバー設定の削除を行います。IMAP 設定の方はメールの移行が確認できている方は、メールの内容を確認後削除を行います。Outlook メニューの【ファイル】をクリックします。



6. 【情報】>【アカウント設定】>【アカウント設定(A)…】をクリックします。





7. 旧サーバーの設定を選択し、【削除】で削除できます。

アカウント設定

電子メール アカウント
アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳

新規(N)... 修復(R)... 変更(A)... 既定に設定(D) **削除(M)** ↑ ↓

名前	種類
<input checked="" type="checkbox"/> 新サーバ @nagasaki-u.ac.jp (1)	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
<input type="checkbox"/> 旧サーバ @nagasaki-u.ac.jp	POP/SMTP

選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:

フォルダーの変更(F)

閉じる(C)