

Microsoft Edge の Internet Explorer モード設定方法


Microsoft Edge で IE モードを利用するには、事前設定と Web ページ毎に有効化する必要があります。

事前設定

1. Microsoft Edge を起動します。



2. 右上の「・・・」をクリックし、表示されたメニューの「設定」をクリックします。



3. 「既定のブラウザー」をクリックします。



4. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にします。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 [?](#)

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

この設定の変更を有効にするには、ブラウザーを再起動してください

既定 ▼

既定

許可

許可しない

5. 「再起動」をクリックします。

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 [?](#)

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

この設定の変更を有効にするには、ブラウザーを再起動してください


許可 ▼

再起動

事前設定だけでは、IE モードを利用できません。次ページの Web ページ毎の有効化方法もご確認ください。

Web ページ毎の有効化方法

1. Internet Explorer モードで表示したいサイトにアクセスし、右上の「・・・」をクリックします。




2. メニューが表示されるので「Internet Explorer モードで再読み込みする」をクリックします。



3. 下記の画面が出てくるので、次回も利用する場合は、“次回、このページを Internet Explorer モードで開く”を【オン】にし、「完了」をクリックします。



4. 「Internet Explorer モードになっています。」と表示されたら、完了です。IE モードを終了する場合は、「終了」をクリックします。




[Microsoft Edge] Web サイトを IE モードで開く方法(ローカルサイトリスト)

[注意]ローカルサイトリストに登録した Web サイトは、登録から 30 日間だけ保持されます

設定方法

1. Microsoft Edge を起動して、右上の「…」 - 「設定」 - 「既定のブラウザー」をクリックします。



設定

Q 設定の検索

- 👤 プロファイル
- 🔒 プライバシー、検索、サービス
- 🌐 外観
- 📄 [スタート]、[ホーム]、および [新規] タブ
- 📎 共有、コピーして貼り付け
- 🍪 Cookie とサイトのアクセス許可
- 🌐 既定のブラウザー**
- ↓ ダウンロード
- 👨‍👩‍👧‍👦 ファミリー セーフティ

既定の

Microso

Internet

Internet

Internet E

Internet

Microsoft

を選択でき

2. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にします。



3. [Internet Explorer モードページ]で[追加]をクリックし、対象の Web サイトの URL を指定し追加します。



4. 対象の Web サイトを開き、IE モードで表示されていることを確認します。
(アドレスバー左側に Internet Explorer のアイコンが表示されます。)

